



## ホームページ作成と公開方法

- 1 ----- 留意事項
- 2 ----- ホームページ作成と公開方法の流れ
- 3 ----- ホームページの容量について
- 4 ----- ホームページの URL について
- 5 ----- サーバーへのアップロード
- 6 ----- FFFTP を利用した設定例

## 1 留意事項

### WEB サービスご利用にあたって

弊社では当 WEB サービスが万が一システム障害等により停止したとしても、これにより生じた一切の損害等について責任を負いかねます。ご理解の上サービスをご利用いただきますようお願い申し上げます。

### ホームページ公開内容について

公序良俗に反する内容、個人・団体を中傷するような内容、その他弊社が不適切と判断したホームページにおいては当 Web サーバのご利用をお断りいたします。またしかるべき措置を講ずる場合もございます。公開にあたり起こりえる問い合わせ・トラブル等の問題には一切の責任を負いかねます。ホームページは個人の責任のもとに公開してください。

## 2 ホームページ作成と公開方法の流れ

### ① ホームページ作成ソフト等を使用して必要なファイルを作成

注意：フォルダ名とファイル名は英数字で作成してください



### ② FTP ソフトを用意する

FTP ソフトはホームページ作成ソフト付属の FTP やフリーソフトの FTP ソフト (FFFTP 等) があります



FFFTPのダウンロードサイト(フリーサイト)

<https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/ffftp/>

### ③ サーバに接続するための設定をする

### ④ ローカル (PC) からホスト (サーバ) へ作成したファイルをアップロード

## 3 ホームページ容量

\*ANC 光インターネットサービスのご加入者様は 50MB の Web サーバ領域をご利用いただくことができます。

\*オプション契約により追加アカウント（追加メールアドレス）をご契約いただいている場合は、そのアカウント毎にも 50MB の WEB 領域があります。

注意：Web サーバの領域は、WEB メールサービスのディレクトリとしても使用しております。このため WEB メールにおける送信済みアイテムや削除済みアイテムの容量もこの WEB 領域の容量に依存します。

## 4 ホームページの URL について

お客様のアカウントが  
「azumino」の場合



トップページの URL

<https://www.anc-tv.ne.jp/~azumino/>

トップページのファイル名は

「index.html」または「index.htm」です。

※「～」チルダと読みます。キーボードの位置はひらがな「へ」の場所で「Shift」+「へ」=「～」となります。

- イ) <https://www.anc-tv.ne.jp/~azumino/>
- ロ) <https://www.anc-tv.ne.jp/~azumino/index.html>

上記の2つの URL は同じトップページのファイルを参照しています。

URL のパスではトップページのファイル名を省略することができますので、トップページの URL パスは「イ」にしてください。

## 5 サーバへのアップロード


サーバへアップロードするために FTP ソフトの接続設定を以下のようにしてください。  
FTP ソフトはホームページビルダーなど作成ソフトに付属しているものや、フリーソフトの  
FFFTP 等を使用してください。

接続先 (WWW/FTP サーバ名)	www.anc-tv.ne.jp
ユーザー名 (ユーザー ID)	お客様証記載のアカウント名
パスワード	お客様証記載のパスワード
転送先ディレクトリ	public_html  FTP でログインすると public_html というフォルダが用意されています。 FTP ソフトなどで転送先を指定する必要がある場合はこのディレクトリ名を 入力してください。


注意：サーバへの接続は、セキュリティ上のアクセス制限により ANC のネットワーク (=ご契約のご住所) からしか接続できません。

## 6 FFFTP を利用した設定例

※ホームページビルダーなど作成ソフトに付属しているFTPソフトをご使用になる場合は、その取扱説明書をご覧ください。  
※事前にダウンロードしたFFFTPソフトのインストールファイルを起動し、指示に従ってダウンロードしてください。



- FFFTP を起動します。
- ホスト一覧から「新規ホスト」をクリックして以下のとおりサーバへ接続するための設定を行ってください。



- 画面の左側がローカル（PC側）で右側がホスト（サーバ側）になります。ホスト側のパスが /public\_html であることを確認します。
- ローカル（PC）側でアップロードするファイルの場所（パス）を指定し、アップロードするファイルやフォルダを選択して、サーバ側アップロードしてください。