

Windows 10 メールの設定

設定を行うには、「お客様証」が必要となります。お手元に「お客様証」をご用意ください。

1. スタート画面内のアプリ一覧から「メール」、もしくはアイコンをクリックして「メール」を起動します。



2. 「アカウント」をクリックし、右側に表示される"アカウントの管理"にある「アカウントの追加」をクリックします。（「アカウント」が表示されていない場合は、「設定」アイコン→「アカウントの設定」→「アカウントの追加」とクリックしてください）
次に「詳細設定」をクリックし、表示される画面で「インターネットメール」を選択します。



3. 「アカウントの追加画面」が表示されます。「お客様証」を確認していただき、次の各項目を入力後、「サインイン」をクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス
taro1234@anc-tv.ne.jp

ユーザー名
taro1234
例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
taro1234
この名前を使用してメッセージを送信
安曇野 太郎

受信メール サーバー
pop.anc-tv.ne.jp

アカウントの種類
POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー
smtp.anc-tv.ne.jp

送信サーバーには、認証が必要です
 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
 受信メールには SSL が必要
 送信メールには SSL が必要

キャンセル サインイン

- ① メールアドレス：**メールアドレス** を入力します。
【ご注意】メールアドレスを変更している場合は、変更したアドレスを入力してください。
(例) XXX@ns.anc-tv.ne.jp
- ② ユーザー名：**お客様証記載のアカウント名** を入力します。
- ③ パスワード：**お客様証記載のパスワード** を入力します。
- ④ アカウント名：**お客様証記載のアカウント名** を入力します。
- ⑤ 受信メールサーバー：**pop.anc-tv.ne.jp** を入力します。
- ⑥ アカウントの種類：**POP3** を選択します。
- ⑦ メールを送信するサーバー：**smtp.anc-tv.ne.jp** を入力します。
- ⑧ 「送信サーバーは認証が必要です」と「送信メールに同じユーザーとパスワードを使用する」にチェックを入れます。
また「受信メールにはSSLが必要」と「送信メールにはSSLが必要」はチェックを外します。