メールサービス ご利用ガイド

メール設定ガイド

この資料では、弊社メールアドレスを各メールソフトへ登録する方法をご案内します。メールの作成・返信など、一般的な操作方法は対象外です。

設定前にご準備いただくもの

メールのご利用にあたり、以下の情報をご確認ください。

お客様証

・メールアドレス
・メールパスワード

※変更されている場合は、現在の情報をご使用ください。

メールの設定方法について

ご利用環境や用途に応じて以下の方法からお選びいただけます。

メールソフトの設定をせずに利用したい方

WEBメール

ブラウザからログインするだけでメールをご利用いただけます。

メールソフトを利用したい方

端末内でメールを管理



POP

メールをパソコンなどに取り込み、端末内で管理する方式です。

対応ソフトの例
Outlook（classic）など

手順 P.2 →

複数端末でメールを同期



IMAP

サーバー上のメールをメールソフトで同期して管理する方式です。

対応ソフトの例
新しいOutlook、Outlook（classic）など

手順 P.5 →

ⓘ 新しいOutlookをご利用のお客様へ

当社メールサービスを新しいOutlookでご利用の際は、IMAPで設定してください。

01 Outlook（classic）での操作手順

1 Outlook(classic)を起動

Windowsのスタートメニューなどから「Outlook（classic）」を起動します。



2 メールアドレスを入力する

A すでに別のメールアドレスを登録してご利用の場合

※A－１　「ファイル」をクリックします
※A－２　「＋アカウントの追加」をクリックします
※手順Bへ続きます





B新しくメールアドレスを登録する場合

弊社から提供されたメールアドレスを入力します。
「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れた後、「接続」をクリックします。



ⓘメールアドレスを変更されたお客様へ
メールアドレスを変更されている場合は、変更後のメールアドレス（@ns～）を入力してください。

3 メールプロバイダーの選択

「POP」をクリックします。



4 受信・送信サーバー情報を入力

「お客様証」を参照いただき、以下の内容を入力・選択して「次へ」をクリックします。



受信メールサーバー	pop.anc-tv.ne.jp	**ポート**	995
「このサーバーでは暗号化された接続（SSL/TLS）が必要」		☑を入れる	
送信メールサーバー	smtp.anc-tv.ne.jp	**ポート**	465
暗号化方法	SSL/TLS		

5 パスワードを入力

「お客様証」を確認し、「パスワード」を入力し「接続」をクリックします。



6 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外して「完了」をクリック



01 Outlookでの操作手順

1 新しいOutlookを起動

Windowsのスタートメニューなどから「Outlook」を起動します。



2 メールアドレスを入力する

A すでに別のメールアドレスを登録してご利用の場合

※A－１　「ファイル」をクリックします
※A－２　「アカウント情報」をクリックします
※A－３　「アカウントを追加」をクリックします
※手順Bへ続きます





B新しくメールアドレスを登録する場合

弊社から提供されたメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします。



ⓘメールアドレスを変更されたお客様へ
メールアドレスを変更されている場合は、変更後のメールアドレス（@ns～）を入力してください。

02 接続情報の入力と確認

3 メールプロバイダーの選択

「IMAP」をクリックします。



4 受信・送信サーバー情報を入力

ⓘ表示が右の画像に比べて少ない時
「表示数を増やす」をクリックしてください。

「お客様証」を参照いただき、以下の内容を入力・選択して「続行」をクリックします。



パスワード	「お客様証」をご確認ください		
IMAP受信サーバー	pop.anc-tv.ne.jp	**ポート**	993
セキュア接続タイプ	SSL/TLS		
SMTPユーザー名	メールアドレス（～@anc-tv.ne.jpもしくは～@ns.anc-tv.ne.jp）を入力		
SMTP送信サーバー	smtp.anc-tv.ne.jp	**ポート**	465
セキュア接続タイプ	SSL/TLS		

5 「続行」をクリックします



6 画面が進むのを待ちます
受信トレイが表示されたら完了です



02 Outlook（classic）での操作手順

1 Outlook(classic)を起動

Windowsのスタートメニューなどから「Outlook（classic）」を起動します。



2 メールアドレスを入力する

Aすでに別のメールアドレスを登録してご利用の場合

※A－1　「ファイル」をクリックします
※A－2　「＋アカウントの追加」をクリックします
※手順Bへ続きます





B新しくメールアドレスを登録する場合

弊社から提供されたメールアドレスを入力します。
「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れた後、「接続」をクリックします。



ⓘメールアドレスを変更されたお客様へ
メールアドレスを変更されている場合は、変更後のメールアドレス（@ns～）を入力してください。

3 メールプロバイダーの選択

「IMAP」をクリックします。



4 受信・送信サーバー情報を入力

「お客様証」を参照いただき、以下の内容を入力・選択して「続行」をクリックします。



受信メールサーバー	pop.anc-tv.ne.jp	**ポート**	993
暗号化方法	SSL/TLS		
SMTP送信サーバー	smtp.anc-tv.ne.jp	**ポート**	465
暗号化方法	SSL/TLS		

5 パスワードを入力

「お客様証」を確認し、「パスワード」を入力し「接続」をクリックします。



6 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックを外して「完了」をクリック

