

Windows Live メールの設定(初めてのメール設定)

設定を行うには、「お客様証」が必要となります。お手元に「お客様証」をご用意ください。

1. スタート画面から「Windows Live Mai」をクリックして起動させてください。



① Windows 7の場合は「スタート」→「すべてのプログラム」から「Windows Live メール」を起動してくだ さい。



2. マイクロソフトサービスについて「承諾」する必要があります。



Windows Essentials 2012	
Windows Live メール を使用するには、Microsoft サービス規約を表示して同意してください。Windows Essentials の更新プログラム、およびその他の Microsoft の更新プログラムは、Microsoft Update から入 手できます。このソフトウェアでは、一部の更新プログラムが自動的にダウンロードされ、インストールさ れる場合があります。詳細情報	
マイクロソフト サービス アグリーメント ^	
掲載日: 2012 年 3 月 16 日 発効日: 2012 年 4 月 16 日	Window Live メールを使用するには 「 承諾 」をクリックしてください。
マイクロソフトをお選びいただきありがとうございます。	
本契約は、第1条第1項に示すソフトウェアおよびサービスの使用についてお客様の権利を規定した、お客様と Microsoft Corporation、またはお客様の所在地に応じてはその関連会社(以下、総称して「マイクロソフト」といいます)との間で締結される契約です。お客様の便宜のため、本契約の条項の一部は質問と回答の形式で記載しています。本契約の条項はすべて重要であり、お客様が本契約に同意された場合、法的拘束、カを持つ契約がお客様に適用されるため、お客様は本契約をすべて確認する必要があ	

3.「自分の電子メールアカウントを追加する」という画面が表示されます。

2	Windows Live X-JL
自分の電子メール Windows Live ID をお持ちの場合	アカウントを追加する
Windows Live にサインイン 電子メール アドレス:	電子メール アドレス:
testmail@anc-tv.ne.jp \$61.< Windows Live X=1, 751	testmail@anc-tv.ne.jp
成する方はこちら パスワード:	新しく Windows Live メール アドレスを作
	116-22
図 パスワートを保存する(匹) 表示名:	パスワード:
安曇野 太郎	•••••
☑ 手動でサーバー設定を構成する(✓ パスワードを保存する(<u>B</u>)
	表示名:
	安曇野 太郎
	☑ 手動でサーバー設定を構成する(<u>C</u>)

赤枠内(左記)に**お客様証に記載の「メールア** ドレス」と「パスワード」を入力してくださ い。

「**パスワードを保存する**」にチェックしてくだ さい。

「表示名」差出人名を入力してください。

「**手動でサーバ設定を構成する**」をチェックし、「**次へ**」をクリックしてください。

4.「サーバー設定を構成」画面が表示されます。



POP smtp.anc-tv.ne.jp サーバーのアドレス: ボート: pop.anc-tv.ne.jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 認証が必要(A) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名: testmail		赤枠内に お客様証記載のサーバ情報 を入力してください。
キャンセル 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP サーバーのアドレス: ポート: pop.anc-tv.ne.jp 110 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 次を使用して認証する: クリア テキスト ログオン ユーザー名: testmail	戻る 次へ 【受信サーバ情 ・メールサーバ ・認証はクリア ・ログオンユー・	報】 (受信)のアドレスを入力。 テキストを選択。 ザー名にはアカウントを入力。
送信サーバー情報 サーバーのアドレス: ポート: smtp.anc-tv.ne.jp 25 してキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>) 認証が必要(<u>A</u>)	【送信サーバ情 ・メールサーバ	報】 (送信)のアドレスを入力。

5. 以上で設定は完了です。



ご自身宛てにメールを送るなど 送受信テストを行ってください。