## MacOS 10.11~10.8 接続設定

1. アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。



「**ネットワーク**」をクリックします。

インターネッ	トとワイヤレ	2		
@ メール/連絡先/ カレンダー	MobileMe	ネットワーク	Bluetooth	<b>③</b> 共有
217=1				

2. 左のメニューから「Wi-Fi」をクリックして、「Wi-Fi を入にする」をクリックします。

	ネットワーク環境	自動	\$
● Ethernet 未接続	<->	秋況:切	Wi-Fi を入にする
FireWire 未接続	<u> </u>		
Wi-Fi 17	-	ネットワーク名: Wi-Fi:切	
		原知のネット5 ワークに接続で る必要がありま	フークに自動的に接続されます。原知のネッ できない場合は、手動でネットワークを選択 にす。

**3.** この画面は表示されない事があります。 表示されない場合には次へ進んでください。表示された場合には「**適用**」をクリックしてください。



4.「ネットワーク名」の右側の上下の三角をクリックします。

ネッ	トワーク環境	竟: 自動		
<ul> <li>Ethernet 未接続</li> <li>FireWire 未接続</li> </ul>		状況:	<b>入</b> Wi-Fi は入になっていますが、 ていません。	Wi-Fi を切にする ネットワークには接続され
● Wi-Fi 入 ● Bluetooth PAN 未接続	8	ネットワーク名:	ネットワーク未選択 ✓ 新しいネットワークに自動的 ワークに接続できない場合は る前に確認メッセージが表示	接続することを確認 に接続されます。既知のネット 、新しいネットワークに接続す されます。
		ヹメニューバーに	:Wi-Fi の状況を表示	詳細

5. 現在ご利用可能なネットワークが表示されます。 ご自宅の無線LAN機器(ホームゲートウェイ)の「ネットワーク名」を選択してください。

-

ネッ	トワーク環	境:自動	\$	
● Ethernet 未接続 ● FireWire 未接続	*	状況:	入 WI-FI を切にする WI-FI は入になっていますが、ネットワークには接続 ていません。	5 čł
● Wi-Fi 入	-	ネットワーク名:	√ ネットワーク未選択	
● Bluetooth PAN 未接続	8	0	WARPSTAR- WARPSTAR- WARPSTAR- WARPSTAR- WARPSTAR-	to to to the star
			ほかのネットワークに接続 ネットワークを作成	
+ - 0 *		ヹメニューパーに	Wi-Fi の状況を表示 詳細	

ネットワーク名は、ホームゲートウェイの裏側に記載されています。



6. 「パスワード」を入力し「接続」をクリックします。

![](_page_0_Picture_17.jpeg)

## Mac OS メールの設定

設定を行うには、「お客様証」が必要となります。お手元に「お客様証」をご用意ください。

1. メールを立ち上げ、画面左上の「メール」をクリックし、「アカウントの追加」をクリックします。 (設定の確認を行う場合は、「環境設定」をクリックします)

![](_page_0_Picture_22.jpeg)

2. 画面左下の「+」をクリックし、プロバイダ選択画面で「その他のメールアカウントを追加」を選択し、「続ける」 をクリックします。

	アカウント		
<ul> <li>一般 アカウント 送感メー</li> </ul>	ル フォントとカラー 表示 作成	S 2000 000 000 000 0000 0000 0000 0000	
	アカウント情報 メー	ールボックスの特性 詳細	
		このアカウントを使用	
	アカウントの種類:		
	説明:	仕事用、個人用	
	エイリアス:	エイリアスを編集	0
	メールアドレス:	hiro_sato@example.com	
	氏名:	氏名	
	colo pot localiza >		
	AAR++_/C	evehance everyple.com	
	7-48:	bko sato	
	2-71. 1070-81		
	/////·		
	<do localize="" not=""></do>	なし	0
	TIC活動車・	crip not localizes	•
+ -	ILD MARKET		~
			?

3. 「お客様証」を確認していただきし、「サインイン」をクリックします。

最初に、次の情報を入力してください:				
名前:	main ★自由に変更			
メールアドレス:	nev*nev*@jcom.zeq.ne.jp			
パスワード:				
キャンセル	戻る サインイン			

① メールアドレス:お客様証に記載のメールアドレス を入力します。

【ご注意】	メールアドレ	ノスを変更してい	いる場合は、	変更したアドレスを入力してください。	
(例)XXX	(@ <mark>ns</mark> .anc-t\	/.ne.jp			

② パスワード:お客様証に記載のパスワード を入力します。

メールアドレス:	jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	POP
受信用メールサーバ:	pop.anc-tv.ne.jp
送信用メールサーバ:	smtp.anc-tv.ne.jp
	アカウント名またはパスワードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

- ③ アカウントの種類: POP を選択します。
- ④ **受信用メールサーバ: pop.anc-tv.ne.jp** を入力します。
- ⑤ 送信用メールサーバ: smtp.anc-tv.ne.jp を入力します。
- **4.** 送受信ができるか確認します。「**新規作成ボタン**」をクリックし、作成したメールアドレス宛にメールを送信し、受信できるか確認してください。

		(一ルボックスが建
□ メールボックス 受	信 V 送信済み V フラグ付き	
×-ルボックス ▶ 🔄 受信 ▶ 🗐 送信済み ▶ 🗊 迷惑メール ▶ 📋 ゴミ箱 ▶ 🗐 アーカイブ	日付で並べ替え ¥	