

Windows Live Mail の設定

設定を行うには、「お客様証」が必要となります。お手元に「お客様証」をご用意ください。

1. スタート画面から「Windows Live Mail」をクリックして起動させてください。



2. メニューバーから「**ツール**」→「**アカウント**」を選択します。



3. 「アカウント」の画面が開いたら、「追加」をクリックします。



既定に設定(<u>D</u>) インポード(D_ エクスポード(E)_
開じる

4. 「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの種類の選択	
追加するアカウントの種類を選択してください。	
電子メール アカウント	
ニュースグループ アカウント ディレクトリ サービス アカウント	

5. お客様証に記載のメールアドレスなどの情報を入力します。

2	Windows Live メール	
自分の電子メール) Windows Live ID をお持ちの場合	アカウントを追加する	① 電子メールアドレス:お客様証記載のメールア ドレス を入力してください。
Windows Live にサインイン 電子メール アドレス: testmail@anc-tv.ne.jp 新しく Windows Live メール アドし 成する方はこちら パスワード:	電子メール アドレス: testmail@anc-tv.ne.jp 新しく Windows Live メール アドレスを作 成する方はこちら	【ご注意】 メールアドレスを変更している場合は、変更 したアドレスを入力してください。 (例)XXX@ns.anc-tv.ne.jp
 ✓ パスワードを保存する(B) 表示名: 安曇野 太郎 ✓ 手動でサーバー設定を構成する(パスワード: ・・・・・・・・ ・パスワードを保存する(<u>B</u>)	② パスワード:お客様証記載のパスワード を入 力してください。
	表示名:	③ 表示名:お名前 を入力してください。
	女 雲野 へ即 ✓ 手動でサーバー設定を構成する(<u>C</u>)	④ 「 手動でサーバー設定を構成する 」にチェック を入れ、「 次へ 」をクリックします。

6. お客様証に記載のサーバーの情報を入力します。

Windows	Live X—JL	
サーバー設定を構成 電子メール リーバーの設定がわからない場合は、ISP または 受信サーバー情報 サーバーの種類: POP ✓ サーバーのアドレス: ポート: [pop.anc-tv.ne.jp 110] □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 次を使用して認証する:	はネットワーク管理者に連絡して 送信サーバー情報 サーバーのアドレス: Smtp.anc-tv.ne.jp ロセキュリティで保護された3 回認証が必要(<u>A</u>)	てください。 ポート: 587 弦接棟 (SSL) が必要(B)
<u>クリア デキスト</u> ロヴオン ユーザー名: testmail 受信サーバー情報	(\$7)tu)	展到一次へ
サーバーの裡類: POP	~	【受信サーハー情報】 ① サーバーのアドレス: pop apc-ty pe ip を入力します
サーバーのアドレス: pop.anc-tv.ne.jp つセキュリティで保護された接続 (SSL	ポート: 110 .) が必要(<u>R</u>)	② ログオンユーザー名:お客様証記載のアカウント名 を入ます。
次を使用して認証する:		
クリア テキスト	~	
ロクオン ユーサー名: testmail		
L		<u>ل</u>
送信サーバー情報 サーバーのアドレス: smtp.anc-tv.ne.jp セキュリティで保護された接続 (SSI 認証が必要(A)	ポート: 587 -) が必要(<u>R</u>)	【送信サーバー情報】 ① サーバーのアドレス:smtp.anc-tv.ne.jp を入力します ② ポート:587 と入力します。

7. 以上で設定は完了です。



電子メール アカウントが追加されました

✓ testmail@anc-tv.ne.jp が追加されました

別の電子メールアカウントを追加する

ご自身宛てにメールを送るなど 送受信テストを行ってください。